

#### Risque d'Explosion de Fumées ( BACKDRAFT )



#### ATTITUDE DEFENSIVE

- . ne pas provoquer d'entrée d'air;
- . ne pas pénétrer dans le volume;
- . **créer un exutoire** le plus haut possible dans le volume;
- . surveiller la disparition des signes d'explosion de fumées avant toute pénétration dans le volume;
- . passer en offensif pour procéder à l'extinction.

#### Risque IMMINENT d'embrasement généralisé éclair (FLASH- OVER)




#### ATTITUDE DEFENSIVE

- . replier les binômes d'attaque hors du volume;
- . diriger le **jet diffusé d'attaque à 500 l/min** dans le toit de fumées;
- . **doubler les moyens hydrauliques** avant de passer en offensif;
- . poursuivre l'extinction en offensif.



#### ATTITUDE OFFENSIVE

- . être vigilant;
- . créer des exutoires en partie haute;
- . appliquer le **T.O.O.T.E.M.** (Toucher - Observer - Ouvrir - Tester [vapeur /risque maximal, gouttes/risque normal] - Engagement Minimal);
- . progresser au ras du sol en binôme par étape de 1 à 2 m avec test du plafond à chaque étape;
- . refroidir l'atmosphère en partie haute (impulsion ou crayonnage), limiter le foyer par attaque directe avec **LDV à 500 l/min**;
- . prévoir un itinéraire de repli et de secours.



2 mètres